

**NOMBRE**

fusioninventory-agent\_windows-x64\_2.3.0.exe - FusionInventory Agent 2.3.0 (x64 edition) 2.3.0 Setup

**SINOPSIS**

fusioninventory-agent\_windows-x64\_2.3.0.exe [Opción]...

**DESCRIPCIÓN**

Esta es la lista de las opciones disponibles:

**/acceptlicense**

Acepta y reconoce que ha leído y entendido los términos y condiciones de la licencia de FusionInventory Agent 2.3.0. (Por defecto: No)

Debe usar esta opción si realiza la instalación en modo silencioso (/S).

**/add-firewall-exception**

Añade FusionInventory Agent a la lista de excepciones del Firewall de Windows. (Por defecto: No)

Por hacer

**/backend-collect-timeout=<timeout>**

Tiempo límite para la ejecución de los módulos de la tarea Inventory. (Por defecto: 180 segundos)

**/ca-cert-dir=<absolute\_pathname>**

Ruta absoluta del directorio de certificados de autoridad (CA). (Por defecto: "")

**/ca-cert-file=<filename>**

Nombre del archivo del certificado de autoridad (CA). (Por defecto: "")

Si *filename* no está expresado como una ruta absoluta, la ruta será relativa al directorio indicado en la opción */ca-cert-dir*. En todo caso, *filename* debe tener extensión *\*.pem* (*Privacy Enhanced Mail*).

**/ca-cert-uri=<URI>**

URI de donde obtener el archivo del certificado de autoridad (CA) indicado en la opción */ca-cert-file*. (Por defecto: "")

El archivo del certificado de autoridad (CA) será guardado en el directorio base obtenido de la ruta resultante de concatenar */ca-cert-dir* y */ca-cert-file*, en ese orden, si */ca-cert-file* es indicado como una ruta relativa, o como el fichero indicado en */ca-cert-file*, en el caso contrario.

**/debug=<level>**

Establece el nivel de depuración del agente. (Por defecto: 0)

*level* puede ser cualquiera de los siguientes valores:

- 0: Sin depuración
- 1: Depuración normal
- 2: Depuración completa

**/delaytime=<limit>**

Establece una demora inicial antes de primer contacto con un destino remoto (ver opción */server*). Esta demora se calcula al azar entre *limit/2* y *limit* segundos. (Por defecto: 3600 segundos)

Esta opción se omite para los destinos remotos, después del primer contacto con cada uno, en favor del parámetro específico del servidor (*PROLOG\_FREQ*).

Esta opción entra en juego únicamente si FusionInventory Agent se ejecuta en modo servidor (ver opción */execmode*).

**/execmode=<mode>**

Establece el modo de ejecución del agente. (Por defecto: Current)

*mode* puede ser cualquiera de los siguientes valores:

- Service: El agente se ejecuta como un Servicio Windows (siempre en ejecución)
- Task: El agente se ejecuta como una Tarea Windows (ejecución a intervalos)
- Manual: El agente no se ejecuta automáticamente (ni *Service*, ni *Task*)
- Current: El agente se ejecuta del mismo modo que se ejecuta el agente ya instalado

El modo *Service* es conocido también como *modo servidor*.

El modo *Task* solo está disponible en sistemas Windows XP (o superior) y Windows Server 2003 (o superior).

En el caso de una instalación *from-scratch* (ver opción */installtype*), el modo *Current* es un sinónimo de *Service*.

**/help**

Esta ayuda. Si */help* está presente, muestra la ayuda y aborta la instalación. Podría preferir

hacer uso de `/dumphelp` en su lugar `/help` para obtener información. `/dumphelp` crea un archivo RTF con esta ayuda y aborta la instalación.

`/html`

Graba el inventario como HTML en lugar de XML. (Por defecto: No)

Esta opción entra en juego únicamente si se ha indicado también un valor para la opción `/local`.

`/httpd`

Esta opción es la opuesta a `/no-httpd`. Vea opción `/no-httpd` para más información.

`/httpd-ip=<ip>`

Dirección IP por la que el servidor web integrado debería escuchar. (Por defecto: 0.0.0.0)

`/httpd-port=<port>`

Puerto IP por el que el servidor web integrado debería escuchar. (Por defecto: 62354)

`/httpd-trust={<ip>|<range>|<hostname>}[, {<ip>|<range>|<hostname>}[...]]`

Direcciones IP de confianza que no requieren distintivo de autenticación por el servidor web integrado. (Por defecto: 127.0.0.1/32)

`ip` es una dirección IP en notación decimal con puntos (ej. "127.0.0.1") o en notación CIDR (ej. "127.0.0.1/32")

`range` es un rango de direcciones IP en notación decimal con puntos (ej. "192.168.0.0 - 192.168.0.255" o "192.168.0.0 + 255") o en notación CIDR (ej. "192.168.0.0/24")

`hostname` es el nombre de un `host` (ej. "itms.acme.org")

Asegúrese de que encierra entre comillas cualquier valor distinto de una dirección IP con notación decimal con puntos o un nombre de un `host`. Lo siguiente es un ejemplo.

```
/httpd-trust="127.0.0.1/32,192.168.0.0 - 192.168.0.255"
```

Tenga en cuenta que `/httpd-trust` debería incluir la parte `hostname` de aquellas URI que están establecidas en `/server`. Lo siguiente es un ejemplo.

```
/httpd-trust="127.0.0.1/32,itms.acme.org"
/server=http://itms.acme.org/glpi/plugins/fusioninventory
```

`/installdir=<absolute_pathname>`

Establece el directorio base de instalación del agente. (Por defecto: C:\Program Files\FusionInventory-Agent)

Debe indicar un nombre de ruta absoluta.

`/installtasks={<task>[,<task>[...]]|<macro>}`

Selecciona las tareas a instalar. (Por defecto: Default)

`task` puede ser cualquiera de los siguientes valores:

```
Deploy: Tarea Deploy
ESX: Tarea ESX
Inventory: Tarea Inventory
NetDiscovery: Tarea NetDiscovery
NetInventory: Tarea NetInventory
WakeOnLan: Tarea WakeOnLan
```

Existen tres macros definidas para simplificar el cometido, son las siguientes:

```
Minimal: Inventory
Default: Inventory
Full: Deploy,ESX,Inventory,NetDiscovery,NetInventory,WakeOnLan
```

Es necesario notar que la tarea `Inventory` será siempre instalada y que las tareas `NetDiscovery` y `NetInventory` son interdependientes. A día de hoy 'Minimal' y 'Default' son la misma configuración.

`/installtype={from-scratch|from-current-config}`

Selecciona entre una instalación desde cero (`from-scratch`) o, si tiene actualmente un agente instalado, una instalación basada en la configuración actual (`from-current-config`). (Por defecto: `from-current-config`)

Por hacer

`/local=<absolute_pathname>`

Escribe los resultados de la ejecución de las tareas en el directorio indicado. (Por defecto: "")

Debe indicar un nombre de ruta absoluta o una cadena vacía (""). Si indica una cadena vacía, los resultados de la ejecución de las tareas no se escribirán localmente.

Puede emplear esta opción y la opción `/server` simultáneamente.

```

/logfile=<filename>
  Escribe los mensajes de registro en el archivo filename. (Por defecto: C:\Program Files
  \FusionInventory-Agent\fusioninventory-agent.log)

  Debe indicar un nombre de ruta absoluta en filename. Esta opción entra en juego únicamente si
  ha indicado también File como un valor de la opción /logger.

/logfile-maxsize=<size>
  Establece el tamaño máximo del fichero de registro (ver opción /logfile) a size. (Por
  defecto: 5 MBytes)

/logger=<backend>[,<backend>]
  Establece los almacenes de los registros. (Por defecto: File)

  backend puede ser cualquiera de los siguientes valores:

      File: Envía los mensajes de registro a un fichero (ver opción /logfile)
      Stderr: Envía los mensajes de registro a la consola

/no-category=<category>[,<category>[...]]
  No realizar inventario de las categorías de elementos indicadas. (Por defecto: "")

  category puede ser cualquiera de los siguientes valores:

      Environment: Por hacer
      Printer: Por hacer
      Process: Por hacer
      Software: Por hacer
      User: Por hacer

  Si indica una cadena vacía (""), todas las categorías de elementos serán inventariadas.

/no-html
  Esta opción es la opuesta a /html. Vea opción /html para más información.

/no-httpd
  Desactiva el servidor web integrado. (Por defecto: No)

/no-p2p
  No emplear peer to peer para descargar archivos. (Por defecto: No)

/no-scan-homedirs
  Esta opción es la opuesta a /scan-homedirs. Vea opción /scan-homedirs para más información.

/no-ssl-check
  No comprobar el certificado del servidor. (Por defecto: No)

  Por hacer

/no-task=<task>[,<task>[...]]
  Desactiva las tareas indicadas. (Por defecto: "")

  task puede ser cualquiera de los siguientes valores:

      Deploy: Tarea Deploy
      ESX: Tarea ESX
      Inventory: Tarea Inventory
      NetDiscovery: Tarea NetDiscovery
      NetInventory: Tarea NetInventory
      WakeOnLan: Tarea WakeOnLan

  Si indica una cadena vacía (""), todas las tareas serán ejecutadas.

/p2p
  Esta opción es la opuesta a /no-p2p. Vea opción /no-p2p para más información.

/password=<password>
  Emplea password como palabra de paso en la autenticación con el servidor. (Por defecto: "")

  Esta opción entra en juego únicamente si se ha indicado también un valor para la opción
  /server.

/proxy=<URI>
  Emplea URI como servidor proxy HTTP/S. (Por defecto: "")

  Por hacer

/runnow
  Lanza el agente inmediatamente después de su instalación. (Por defecto: No)

/S
  Instalación silenciosa. (Por defecto: No)

  Debe aceptar la licencia de modo explícito (/acceptlicense) si realiza la instalación en modo

```

silencioso.

`/scan-homedirs`  
Permitir al agente buscar máquinas virtuales en los directorios *home*. (Por defecto: No)

`/server=<URI>[,<URI>[...]]`  
Envía los resultados de la ejecución de las tareas a los servidores indicados. (Por defecto: "")  
Si indica una cadena vacía (""), los resultados de la ejecución de las tareas no se escribirán remotamente.  
Puede emplear esta opción y la opción `/local` simultáneamente.

`/ssl-check`  
Esta opción es la opuesta a `/no-ssl-check`. Vea opción `/no-ssl-check` para más información.

`/tag=<tag>`  
Marca el ordenador con la etiqueta *tag*. (Por defecto: "")  
Por hacer

`/task-daily-modifier=<modifier>`  
Modificador de planificador de tareas diario. (Por defecto: 1 día)  
*modifier* puede tomar valores entre 1 y 30, ambos incluidos.  
Esta opción entra en juego únicamente si ha indicado también *Daily* como valor de la opción `/task-frequency`.

`/task-frequency=<frequency>`  
Frecuencia para el planificador de tareas. (Por defecto: Hourly)  
*frequency* puede ser cualquiera de los siguientes valores:  
Minute: En intervalos de minuto (ver opción `/task-minute-modifier`)  
Hourly: En intervalos de hora (ver opción `/task-hourly-modifier`)  
Daily: En intervalos de día (ver opción `/task-daily-modifier`)

`/task-hourly-modifier=<modifier>`  
Modificador de planificador de tareas horario. (Por defecto: 1 hora)  
*modifier* puede tomar valores entre 1 y 23, ambos incluidos.  
Esta opción entra en juego únicamente si ha indicado también *Hourly* como valor de la opción `/task-frequency`.

`/task-minute-modifier=<modifier>`  
Modificador de planificador de tareas por minutos. (Por defecto: 15 minutos)  
*modifier* puede tomar los siguientes valores: 15, 20 ó 30.  
Esta opción entra en juego únicamente si ha indicado también *Minute* como valor de la opción `/task-frequency`.

`/timeout=<timeout>`  
Establece el tiempo límite para conectar con el servidor. (Por defecto: 180 segundos)  
Esta opción entra en juego únicamente si se ha indicado también un valor para la opción `/server`.

`/user=<user>`  
Emplea *user* como usuario en la autenticación con el servidor. (Por defecto: "")  
Esta opción entra en juego únicamente si se ha indicado también un valor para la opción `/server`.

`/wait=<limit>`  
Establece un retardo entre cada destino. (Por defecto: 0 segundos )  
Por hacer

#### AUTOR

Tomás Abad <tabadgp@gmail.com>

#### INFORME DE ERRORES

Lista de Correo de Usuarios: <http://lists.alieth.debian.org/mailman/listinfo/fusioninventory-user>  
Lista de Correo de Desarrollo: <http://lists.alieth.debian.org/mailman/listinfo/fusioninventory-devel>  
Gestor del Proyecto: <http://forge.fusioninventory.org/projects/fusioninventory-agent-windows-installer>

#### COPYRIGHT

Copyright 2012-2013 FusionInventory Team. GNU GPL versión 2 o (en su opinión) cualquier versión posterior <<http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-standalone.html>>. Esto es software libre, es libre de cambiarlo y distribuirlo. Este programa se ofrece SIN GARANTÍA ALGUNA.

**VER ADEMÁS**

Sitio Web de FusionInventory: <http://www.fusioninventory.org/>